

# **#2 : Representação de Números Inteiros**

***Computer Architecture 2019/2020***

***João Soares & Ricardo Rocha***

***Computer Science Department, Faculty of Sciences, University of Porto***

# Números Inteiros sem Sinal

A **base** de um sistema de numeração define o conjunto de símbolos válidos para representar números inteiros sem sinal nessa base:

- Base 2 utiliza 2 símbolos (0, 1)
- Base 10 utiliza 10 símbolos (0, ..., 9)
- Base 16 utiliza 16 símbolos (0, ..., 9, A, ..., F)


Um número pode ter representações diferentes conforme a base utilizada, mas o seu valor é sempre calculado da mesma forma:

- $v = a_{n-1} \times b^{n-1} + a_{n-2} \times b^{n-2} + \dots + a_1 \times b^1 + a_0 \times b^0$ , em que  $a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0$  são a sequência de símbolos da representação de  $v$  na base  $b$
- Exemplo:  $137_{16}$  tem o valor de  $1 \times 16^2 + 3 \times 16^1 + 7 \times 16^0 = 311$

# Conversão de Base


Partindo duma representação decimal (base 10), a conversão de base é conseguida pela **realização de divisões inteiras sucessivas pela nova base até se atingir um quociente inferior à nova base**. A representação do valor na nova base é a concatenação dos restos obtidos no processo.

$$98_{10} = 1 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 142_8$$



# Conversão de Base

$$98_{10} = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 1100010_2$$



# Conversão de Base

Alternativamente podemos **utilizar diretamente a representação em potências da base**:

$$620_{10} = ? \times 16^3 + ? \times 16^2 + ? \times 16^1 + ? \times 16^0 = \text{????}_{16}$$

$$16^3 = 4096 > 620$$

$$16^2 = 256 \rightarrow 2 \times 256 \leq 620 \quad (3 \times 256 > 620) \rightarrow 620 - (2 \times 256) = 108$$

$$16^1 = 16 \rightarrow 6 \times 16 \leq 108 \quad (7 \times 16 > 108) \rightarrow 108 - (6 \times 16) = 12$$

$$16^0 = 1 \rightarrow 12 \times 1 \leq 12$$

$$620_{10} = 2 \times 16^2 + 6 \times 16^1 + 12 \times 16^0 = 26C_{16}$$

# Conversão de Base

A conversão entre bases que são **potência uma da outra** é ainda mais direta pois o **expoente da potência** determina o número de **dígitos necessários para representar o valor na nova base**.

Por exemplo, conversões entre a base 2 e a base 16. Como  **$16 = 2^4$** , cada dígito em base 16 pode ser representado com 4 dígitos em base 2. Da mesma forma, 4 dígitos em base 2 podem ser representados com 1 dígito em base 16.

$$7_{16} = 0111_2$$

$$F_{16} = 1111_2$$

$$F7_{16} = 1111\ 0111_2$$

# Aritmética (Adição)

Independentemente da base usada, o **algoritmo usado para operações aritméticas é o mesmo.**

$$\begin{array}{r} \mathbf{c_3 \ c_2 \ c_1} \\ \mathbf{y_2 \ y_1 \ y_0}_b \\ + \mathbf{z_2 \ z_1 \ z_0}_b \\ \hline \mathbf{r_3 \ r_2 \ r_1 \ r_0}_b \end{array}$$

$$c_1 = (y_0 + z_0) / b$$

$$c_2 = (c_1 + y_1 + z_1) / b$$

$$c_3 = (c_2 + y_2 + z_2) / b$$

$$r_0 = (y_0 + z_0) \bmod b$$

$$r_1 = (c_1 + y_1 + z_1) \bmod b$$

$$r_2 = (c_2 + y_2 + z_2) \bmod b$$

$$r_3 = c_3$$

# Números Inteiros com Sinal

Na base decimal, os números inteiros negativos são representados pelo sinal '-' antes do número. Em binário (base 2), usamos o **bit mais significativo (o da esquerda) para representar o sinal**.

- Bit 0 representa um número positivo e bit 1 representa um número negativo
- Para usar bit de sinal é necessário fixar o número de bits usado na representação

Exemplo com 4 bits:

$$5_{10} = 0101_2$$

$$-5_{10} = 1101_2$$

# Complemento para 1

Números positivos são representados de igual forma. Números negativos são representados como o resultado da subtração da codificação positiva ao valor '111 ... 111'. Ou seja, os **números negativos podem ser vistos como a negação do positivo correspondente por inversão dos bits (os 0's passam a 1's e vice-versa)**.

Exemplo com 4 bits:

$$5_{10} = 0101_2$$

$$-5_{10} = 1111_2 - 0101_2 = 1010_2 \text{ (compl p/1)}$$

# Complemento para 2

Números positivos são representados de igual forma. **Números negativos são representados como o complemento para 1 + 1<sub>2</sub>.**

Em complemento para 2, a sequência de bits  $a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0$  na base  $b$  representa o valor  $v = -a_{n-1} \times b^{n-1} + a_{n-2} \times b^{n-2} + \dots + a_1 \times b^1 + a_0 \times b^0$ .

Exemplo com 4 bits:

$$5_{10} = 0101_2$$

$$-5_{10} = 1010_2 + 1_2 = 1011_2 \text{ (compl p/2)} = -1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = -8 + 2 + 1$$

$$-(-5_{10}) = 0100_2 + 1_2 = 0101_2 \text{ (compl p/2)}$$

# Resumo

Decimal	Binário sem sinal	Binário com sinal	Complem. para 1	Complem. para 2
3	011	011	011	011
2	010	010	010	010
1	001	001	001	001
0	000	000 / 100	000 / 111	000
-1	–	101	110	111
-2	–	110	101	110
-3	–	111	100	101
-4	–	–	–	100